


## CGI(アクセスカウンター)の設定

訪問者がある毎にカウントアップします。同じ訪問者から30分以内にアクセスがあった場合はカウントアップしません。


### ◆◆◆ 設定方法 ◆◆◆

1) パソコンに付属のエディタで count.txt ファイルを作成します。

例) Windows の場合はメモ帳を開くと無題-メモ帳が開くので、ファイル→名前を付けて保存を選択する。






ファイル名は「count」としてテキストファイルで保存する。




2) count.txt を count.dat にファイル名を編集して、count.dat ファイルを/ユーザーID/public\_html に転送します。

例) ホームページビルダーの場合は、FTP ツールを起動し、ファイル転送ウインドから、count.txt を選択→右クリック→ファイル名の変更を選択→ count.txt を count.dat に変更する。



3) 転送した count.dat のアクセス権、本人、グループ、他人をすべて読書可能にしてください。

例) ホームページビルダーの場合、count.dat を選択→右クリック→アクセス権の変更を選択する。



本人、グループ、他人をすべて読書可能に変更する。




4) 後述の「アクセスカウンター一覧」からお好みのカウンターの HTML タグをコピーして、カウンターを表示したい場所に挿入してください。


ブラウザから張りつけたページを開くとカウンターが表示されます。

※タグの user\_name=hitachi を user\_name=ユーザーID に変更する必要があります。詳しくは、後述の「HTML タグの書式」をご参考ください。

例) ホームページビルダーの場合、アクセスカウンターを設置する場所にカーソルを移動する。



メニューから挿入→その他→HTML タグを選択する




「HTML タグ」画面が開きますので、お好みの HTML タグをコピーして貼りつける。

※タグの user\_name=hitachi を user\_name=ユーザーID に変更する必要があります。詳しくは、後述の「HTML タグの書式」をご参考ください。



HTML タグを貼りつけると次のようなアイコンが表示され、アクセスカウンターが利用できます。アクセスカウンターの初期値を変更したい方は、下の「カウンター初期値の変更方法」をご参照ください。



### ◆◆◆ カウンター初期値の変更方法 ◆◆◆

アクセスカウンターの数値は count.dat ファイルに保存されるので、初期値の変更を希望される場合は、以下の手順で変更することができます。

- 1.カウンターを設置し、ブラウザから正常にカウンタが表示されることを確認してください。それから count.dat ファイルをご自身のパソコンに転送(ダウンロード)します。
- 2.ダウンロードした count.dat ファイルをメモ帳で開き、数値を変更します。例えば、『100』という数値を入れておくと、カウンターは『101』から表示されます。
- 3.変更した count.dat ファイルを再び Web サーバーに転送(アップロード)し、アクセス権を変更してください(本人、グループ、他人をすべて読書可能にする)。

### ◆◆◆ アクセスカウンター一覧 ◆◆◆

番号	カウンター画像	HTML タグ
なし		
1		
2		
3		
4		
5		
6		

### ◆◆◆ HTML タグの書式 ◆◆◆

  
 (入力例) 

書式の【●●】には以下の項目を入力します。

【ログイン名】ご自分のユーザーIDを指定します(省略不可)。

【カウンター名】カウンター名を指定します。省略時は "default" となります(省略可)。

記号や漢字、ひらがなは避けてください(例: ^|¥\$() など)。

【桁数】カウンターの桁数を指定します。省略時は数値に合わせて設定されます(省略可)。

また、指定した桁数が、数値の桁数より小さい場合、強制的に補正されます。

【画像タイプ番号】現在の画像は6つです。上記の表より、お好みの番号を指定します(省略不可)。