

メールアドレスの登録の流れ

<新規登録>

新規で登録する場合の流れ

① Kネット会員専用ページからメールアドレスを登録する

※「メールアドレスの登録」を参照。



② パソコンのメールソフトに上記①で登録したメールアドレスを設定する

※「メールの設定」からご使用になるメールソフトの項目を参照。

<追加登録>

追加で登録する場合の流れ

① Kネット会員専用ページから追加ユーザーIDを発行する

※以下のKネット会員専用ページに「kvn～」のユーザーIDでログインして、追加ユーザーIDを発行。

Kネット会員専用ページ

● <http://service.kvision.ne.jp/kpage/>



② Kネット会員専用ページからメールアドレスを登録する

※「メールアドレスの登録」を参照。



③ パソコンのメールソフトへ上記②で登録したメールアドレスを設定する

※「メールの設定」からご使用になるメールソフトの項目を参照。

<変更登録>

変更する場合の流れ

① Kネット会員専用ページからメールアドレスを変更する

※「メールアドレスの登録」を参照
※メールアドレス登録後、90日を経過していなければ変更できません。



② パソコンのメールソフトへ上記①で変更したメールアドレスを設定する

※「メールの設定」からご使用になるメールソフトの項目を参照。

メールの設定

【Outlook Express】


Windows に標準のメールソフト「Outlook Express」の設定方法を説明します。

① Outlook Express を起動します。


注. ウィザードが起動した場合は⑤へ進む。



② 『ツール』の『アカウント』をクリック。




③ 『メール』タブをクリックし、『追加』をクリック。




④ 『メール』をクリック。



⑤ 送信メールに表示したい名前(例: tarou yamada)を『表示名』に入力して『次へ』をクリック。




⑥ 『電子メールアドレス』にメールアドレス(〇〇〇〇@kvision.ne.jp)を入力して『次へ』をクリック。




※電子メールアドレスは、事前に「K ネット会員専用ページ」で登録してください。

⑦ 『受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバー』に pop.kvision.ne.jp を入力し、『送信メール (SMTP) サーバー』に mail.kvision.ne.jp を入力して、『次へ』をクリック。




⑧ 『アカウント名』と『パスワード』を入力し『次へ』をクリック。



⑨ 『LAN を使って接続する』をチェックし『次へ』をクリック。

※この画面が表示しない場合は⑩へ進む。




⑩『完了』をクリック。




⑪続いて設定ファイルを編集します。

『メール』タブのアカウント名「pop.kvision.ne.jp」を選択して、『プロパティ』をクリック。




⑫『サーバー』タブをクリック。

覚えやすい名前に変更できます。




⑬『このサーバーは認証が必要』をチェックして、『設定』をクリック。




⑭『受信メールサーバーと同じ設定を使用する』をチェックして

『OK』をクリック。



⑮『閉じる』をクリック。



以上で設定終了です。


【Windows メール】

Windows Vista に標準のメールソフト「Windows メール」の設定方法を説明します。

①『スタート』から『電子メール Windows メール』をクリック。



②『ツール』の『アカウント』をクリック。




③『追加』をクリック。




④『電子メール アカウント』をクリックし『次へ』をクリック。



⑤送信メールに表示したい名前(例: tarou yamada)を『表示名』に入力して『次へ』をクリック。




⑥『電子メールアドレス』にメールアドレス(〇〇〇〇@kvision.ne.jp)を入力して『次へ』をクリック。




※電子メールアドレスは、事前に「K ネット会員専用ページ」で登録してください。


⑦『受信メール(POP3 または IMAP) サーバー』に pop.kvision.ne.jp を入力。『送信メール(SMTP) サーバー』に mail.kvision.ne.jp を入力。送信サーバーは認証が必要』をチェック。最後に『次へ』をクリック。



⑧『ユーザー名』と『パスワード』を入力し『次へ』をクリック。



⑨『完了』をクリック。



以上で設定終了です。

【Outlook 2007】

Microsoft Office に標準のメールソフト「Outlook 2007」の設定方法を説明します。※画面は Windows Vista

①『スタート』から『電子メール Microsoft Office Outlook』をクリック。




②『次へ』をクリック。



注) Outlook 2007 スタートアップが開かない場合は以下の手順を行う。

<スタートアップが開かない ステップ1>

『ツール』の『アカウント設定』をクリック。




<スタートアップが開かない ステップ2>

『新規』をクリック。




<スタートアップが開かない ステップ3>

『Microsoft Exchange、POP3、IMAP、または HTTP』をチェックして『次へ』をクリック。→④へ進む。




③『はい』をチェックして『次へ』をクリック。



④『サーバー設定または追加のサーバーの種類を手動で設定する』をチェックして『次へ』をクリック。




⑤『インターネット電子メール』をチェックして『次へ』をクリック。



⑥以下の内容を入力して『詳細設定』をクリック。

- 名前→アルファベットや漢字で任意(送信した際表示される)
- 電子メールアドレス → お客様のメールアドレス※1
- アカウントの種類 → POP3
- 受信メールサーバー → pop.kvision.ne.jp
- 送信メールサーバー(SMTP) → mail.kvision.ne.jp
- アカウント名 → ユーザーID※2
- パスワード → パスワード※2
- パスワードを保存する → チェックする




※1. お客様のメールアドレスは「Kネット会員専用ページ」から事前に登録してください。


※2. ユーザーIDとパスワードは<Kネットお申込内容のご案内>に記載しています。

なお、Kネット会員専用ページから複数のメールアドレスを作成された方は、メールアドレスと対になるユーザーIDとパスワードを入力してください。


⑦『全般』タブのメールアカウントに覚えやすい電子メール設定ファイル名を入力して『次へ』をクリック。




⑧『送信サーバー』タブの『受信メールサーバーと同じ設定を使用する』をチェックして『OK』をクリック。



⑨『アカウント設定のテスト』をクリック。




⑩以下の画面が表示されたら、タスクの状況が全て完了になっているか確認し、『閉じる』をクリック。



※エラーになった場合は、『閉じる』をクリックし、⑥の画面に入力間違いが無いか確認してください。

⑪『次へ』をクリック。



①『完了』をクリック。



メールの設定

以上で設定終了です。

補足: 「Microsoft Office Outlook」または「Windows メール」を Windows 標準のメールソフトに設定する手順。

※画面は Windows Vista


<手順1>

『スタート』ボタンにカーソルを合わせ、右クリックして表示したメニューから『プロパティ』をクリック。




<手順2>

『[スタート]メニュー』タブの『カスタマイズ』をクリック。



<手順3>

『電子メールリンク』で Windows 標準のメールソフトにしたいソフト名を選択。



★Windows 標準のメールソフトを「Windows メール」にした場合、スタートボタンをクリックすると...



★Windows 標準のメールソフトを「Microsoft Office Outlook」にした場合、スタートボタンをクリックすると...



【Outlook 2010】

①『スタート』から『電子メール Microsoft Office Outlook』をクリック。




②『次へ』をクリック。



③以下の画面がでたら、『アップグレードしない』を**チェック**、
『次へ』をクリック。



④『はい』を**チェック**して『次へ』をクリック。



⑤自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする
(手動設定)を**チェック**して『次へ』をクリック。




⑥インターネット電子メールを**チェック**して『次へ』をクリック。



⑦以下の内容を入力して『詳細設定』をクリック。

- 名前→アルファベットや漢字で任意(送信した際表示される)
- 電子メールアドレス → お客様のメールアドレス※1
- アカウントの種類 → POP3
- 受信メールサーバー → pop.kvision.ne.jp
- 送信メールサーバー(SMTP) → mail.kvision.ne.jp
- アカウント名 → ユーザーID※2
- パスワード → パスワード※2
- パスワードを保存する → チェックする




※1. お客様のメールアドレスは「Kネット会員専用ページ」から事前に登録してください。


※2. ユーザーIDとパスワードはくKネットお申込内容のご案内>に記載しています。

なお、Kネット会員専用ページから複数のメールアドレスを作成された方は、メールアドレスと対になるユーザーIDとパスワードを入力してください。


⑧『全般』タブのメールアカウントに覚えやすい電子メール設定ファイル名を入力。



⑨『送信サーバー』タブの『受信メールサーバーと同じ設定を使用する』をチェック。




⑩サーバーにメッセージのコピーを置くのチェックを外して『OK』をクリック。




注意

パソコン複数台で同一メールアドレスを受信する際には、上記チェックを外すとメールの受信ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。

⑪『アカウント設定のテスト』をクリック。




- ⑫以下の画面が表示されたら、タスクの状況が全て完了になっているか確認し、『閉じる』をクリック。




※エラーになった場合は、『閉じる』をクリックし、⑥の画面に入力間違いが無いかが確認してください。

- ⑬アカウント設定のテストのボタン下にある次へをクリックしたらアカウント設定をテストするのチェックを外して『次へ』をクリック。




- ⑭『完了』をクリック。



以上で設定終了です。

補足:

Microsoft Office Outlook2010 を再起動した際、以下の画面が表示されたら、Microsoft Outlook の起動時に常に確認するのチェックを外して『はい』をクリック。



【Windows Live Mail】


(補足) パソコン Windows Live Mail がインストールされて無い場合は、

以下の手順を行ってください。

※画面は Windows 7

<ダウンロード・インストール手順>

①『スタート』から『はじめに』にポインタを合わせ、『Windows Live おすすめ』をクリック。



②表示された画面の右にある『今すぐダウンロード』ボタンをクリック。



③以下の画面が表示されたら、『実行』ボタンをクリック。



※一旦ファイルを保存し、保存したファイルをダブルクリックでもOK

④メールの横のチェックボックスをクリックしチェックを入れ、『インストール』ボタンをクリック。



⑤プログラムのインストールが開始されます。



⑥以下の画面が表示されたら、何も選択せず『続行』ボタンをクリック。



⑦『閉じる』ボタンをクリック。




<Windows Live Mail 設定手順>

①『スタート』から『すべてのプログラム』をクリック。




②『Windows Live』内の『Windows Live メール』をクリック。




③以下の内容を入力して『次へ』をクリック。

- 電子メールアドレス → お客様のメールアドレス※1
- パスワード → パスワード※2
- パスワードを保存する → チェックする
- 表示名→任意(送信時に相手側に表示される名前)
- 電子メールアカウントのサーバー設定を手動で構成する → チェックする




④以下の内容を入力して『次へ』をクリック。

- 受信メールサーバーの種類 → POP3
- 受信サーバー → pop.kvision.ne.jp
- 送信サーバー → mail.kvision.ne.jp
- ログイン ID → ユーザーID※2
- 送信サーバーは認証が必要 → チェックする



⑤このアカウントを既定のメールアカウントに設定するにチェックを入れて『完了』をクリック。

※既定にしたい場合はチェックを入れない。



以上で設定終了です。続いて Live メール補足設定を確認してください。

<補足>

※1. お客様のメールアドレスは「Kネット会員専用ページ」から事前に登録してください。

※2. ユーザーIDとパスワードは<Kネットお申込内容のご案内>に記載しています。


なお、Kネット会員専用ページから複数のメールアドレスを作成された方は、メールアドレスと対になるユーザーIDとパスワードを入力してください。

<Windows Live Mail 2011 設定手順>

①『スタート』から『すべてのプログラム』をクリック。




②『Windows Live』内の『Windows Live メール』をクリック。



③以下の内容を入力して『次へ』をクリック。

- 電子メールアドレス → お客様のメールアドレス※1
- パスワード → パスワード※2
- パスワードを保存する → チェックする
- 表示名→任意(送信時に相手側に表示される名前)
- 手動でサーバー設定を構成する → チェックする




④以下の内容を入力して『次へ』をクリック。

[受信サーバー情報]

- 受信メールサーバーの種類 → POP
- サーバーのアドレス → pop.kvision.ne.jp
- 次を使用して認証する→ クリアテキスト
- ログオンユーザー名→ ユーザーID※2

[送信サーバー情報]

- サーバーのアドレス → mail.kvision.ne.jp
- 認証が必要 → チェックする



⑤電子メールアドレスが追加されましたと表示されたら

『完了』をクリック。



以上で設定終了です。続いて Live メール補足設定を確認してください。

<補足>

※1. お客様のメールアドレスは「Kネット会員専用ページ」から事前に登録してください。


※2. ユーザーIDとパスワードは<Kネットお申込内容のご案内>に記載しています。

なお、Kネット会員専用ページから複数のメールアドレスを作成された方は、メールアドレスと対になるユーザーIDとパスワードを入力してください。


Live メール補足設定

＜サーバー側にメッセージを残さない手順＞


①画面左側に表示されているアカウントの上で右クリックしプロパティをクリック。



②表示された画面の電子メールアドレスが設定したメールアドレスか確認し、間違いなければ画面上の詳細設定ボタンをクリック。



③以下の画面が表示されたら、サーバーにメッセージのコピーを置くのチェックを外してOKボタンをクリック。



注意

パソコン複数台で同一メールアドレスを受信する際には、上記チェックを外すとメールの受信ができなくなる場合がありますので、ご注意ください。