

Outlook 2013 設定方法

1. 以下の画面が表示されたら、「次へ」をクリックして下さい。



「補足」

スタートアップ画面が出ない場合は以下の操作をして下さい。

画面左上のファイル→情報→アカウント設定→アカウント設定(A)の順でクリックし電子メールアカウントの画面がでたら新規(N)のボタンをクリックして下さい。

※事項3へ進んで下さい。

2. 「はい」に●が入っている事を確認し、「次へ」をクリックして下さい。

Microsoft Outlook アカウントの設定

電子メール アカウントの追加

Outlook を使って、所属している組織の Microsoft Exchange Server や、Microsoft Office 365 に含まれる Exchange Online のアカウントなどの電子メール アカウントに接続します。POP、IMAP、Exchange ActiveSync のアカウントにも接続できます。

電子メール アカウントに接続するように Outlook を設定しますか?

☒ はい(Y)

☐ いいえ(Q)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

3. 以下の画面が表示されます。

アカウントの追加

×

自動アカウント セットアップ

多くの電子メール アカウントを自動的に設定できます。

✱

マウス

☒ 電子メール アカウント(A)

名前(N):
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):

パスワードの確認入力(I):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

☐ 自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B)

次へ(N) >

キャンセル

4. 「自分で電子メールや～」に●を入れ、「次へ」をクリックして下さい。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

☐ 電子メール アカウント(A)

名前(N):
例: Eiji Yasuda

電子メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com


パスワード(P):

パスワードの確認入力(I):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

☒ 自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

5. 以下の画面が表示されます。



アカウントの追加

サービスの選択

☒ **Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M)**
Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスします

☐ **Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A)**
Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします

☐ **POP または IMAP(P)**
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

6. 「POP または IMAP」に●を入れ、「次へ」をクリックして下さい。

アカウントの追加

サービスの選択

☐ Microsoft Exchange Server または互換性のあるサービス(M)
Exchange アカウントに接続して、電子メール、予定表、連絡先、タスク、ボイス メールにアクセスします

☐ Outlook.com または Exchange ActiveSync と互換性のあるサービス(A)
Outlook.com などのサービスに接続し、電子メール、予定表、連絡先、タスクにアクセスします

☒ POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントに接続します

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

7. 以下の画面が表示されたら、①～⑨を、以下表を見ながら入力等し、画面右下の「詳細設定」をクリックする。

アカウントの追加

POP & IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(N): ① Kビジョン

電子メール アドレス(E): ②@kvision.ne.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A): ③ POP3

受信メール サーバー(I): ④ pop.kvision.ne.jp

送信メール サーバー (SMTP)(O): ⑤ mail.kvision.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U): ⑥@kvision.ne.jp

パスワード(P): ⑦ ****

⑧ ☒ パスワードを保存する(R)

⑨ ☐ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)

☒ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:

☒ 新しい Outlook データ ファイル(Y)

☐ 既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

①	名前	任意(漢字、アルファベットどちらでも可)
②	電子メールアドレス	会員ページで登録したメールアドレスを入力
③	アカウントの種類	POP3
④	受信メールサーバー	pop.kvision.ne.jp
⑤	送信メールサーバー	mail.kvision.ne.jp
⑥	アカウント名	会員ページで表示された POPID を入力
⑦	パスワード	会員ページで表示された POP パスワードを入力
⑧	パスワードを保存する	チェックを入れる
⑨	メールサーバーが～	チェックを外す

8. 以下の画面が表示されたら、「送信サーバー」をクリックして下さい。

インターネット電子メール設定

全般 **送信サーバー** 詳細設定

メール アカウント

このアカウントを表す名前を入力してください ("仕事", "Microsoft Mail サーバー" など)(N)

@kvision.ne.jp

その他のユーザー情報

組織(O):

返信電子メール(R):

OK キャンセル

9. 以下の画面が表示されたら、「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」にチェックし、
「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」に●が入っている事を確認し、「詳細設定」をクリックして下さい。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

☒ 送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

☒ 受信メール サーバーと同じ設定を使用する(L)

☐ 次のアカウントとパスワードでログインする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

☒ パスワードを保存する(R)

☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

☐ メールを送信する前に受信メール サーバーにログインする(I)

OK キャンセル

10. 「サーバーにメッセージのコピーを置く」のチェックを外し、「OK」をクリックして下さい。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 110 標準設定(D)

☐ このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(O): 587

使用する暗号化接続の種類(C): なし

サーバーのタイムアウト(I)

短い 長い 1 分

配信

☐ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

☒ サーバーから削除する(R) 14 日後

☐ [削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

送信サーバーのポート番号は「587」に変更して下さい。

11. 「アカウント設定のテスト」をクリックして下さい。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y):
Kビジョン

電子メール アドレス(E):
@kvision.ne.jp

サーバー情報

アカウントの種類(A):
POP3

受信メール サーバー(I):
pop.kvision.ne.jp

送信メール サーバー (SMTP)(Q):
mail.kvision.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

☒ パスワードを保存する(R)

☐ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(I)

☒ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:

☒ 新しい Outlook データ ファイル(W)

☐ 既存の Outlook データ ファイル(X)

参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B)

次へ(N) >

キャンセル

12. すべてのテストが完了しました。(状況欄が完了)になったら、「閉じる」をクリックして下さい。

テスト アカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる]をクリックして続行してください。

中止(S)

閉じる(C)

タスク

エラー

タスク	状況
✓ 受信メール サーバー (POP3) へのログイン	完了
✓ テスト電子メール メッセージの送信	完了

「補足」

状況欄がエラーになる場合は設定に誤りがあります。

閉じるボタンで画面を閉じ 6.に戻り設定を確認して下さい。

13. 以下の画面に戻りましたら、「[次へ]」ボタンをクリックしたら～」のチェックを外し、「次へ」をクリックして下さい。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(N): Kビジョン
電子メール アドレス(E):@kvision.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): pop.kvision.ne.jp
送信メール サーバー (SMTP)(O): mail.kvision.ne.jp

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U):
パスワード(P): *****
☒ パスワードを保存する(R)
☐ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
☐ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:
☒ 新しい Outlook データ ファイル(W)
☐ 既存の Outlook データ ファイル(X)
参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

14. 以下の画面が表示されますので、「完了」をクリックして下さい。



以上で設定は完了です。