

Outlook 2016 設定方法

1. 画面が表示されたら、『**次へ**』をクリックして下さい。



※補足

スタートアップ画面が出ない場合は以下の操作をして下さい。

画面左上の


『ファイル→情報→アカウント設定→アカウント設定』の順で

クリックし、電子メールアカウントの画面が出たら、

『新規』のボタンをクリックして下さい。

→3に進んでください。

2. 『はい』の欄に「●」が入っている事を確認し、『次へ』をクリックして下さい。



3. 『自分で電子メールや～』に「●」を入れ、『次へ』をクリックして下さい。

アカウントの追加

自動アカウント セットアップ
アカウントを手動で設定するか、または他の種類のサーバーに接続します。

☒ 電子メール アカウント(A)

名前(Y):
例: Eiji Yasuda


電子メール アドレス(E):
例: eiji@contoso.com

パスワード(P):
パスワードの確認入力(T):
インターネット サービス プロバイダーから提供されたパスワードを入力してください。

☒ 自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする (手動設定)(M)

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

4. 『POP または IMAP』に「●」を入れ、「次へ」をクリックして下さい。



5. ①～⑨の欄に、下表の通りに入力して下さい。

①	名前	任意(※漢字、アルファベットどちらでも可)
②	電子メールアドレス	会員ページで登録した『 メールアドレス 』を入力
③	アカウントの種類	『 POP3 』を選択
④	受信メールサーバー	『 sms.kvision.ne.jp 』を入力
⑤	送信メールサーバー	『 sms.kvision.ne.jp 』を入力
⑥	アカウント名	会員ページで表示された『 POP ID 』を入力
⑦	パスワード	会員ページで表示された『 POP パスワード 』を入力
⑧	パスワードを保存する	『 ☐ 』に チェック を入れる
⑨	メールサーバーが～	『 ☐ 』に チェック を外す

6. 画面右下の『**詳細設定**』をクリックして下さい。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): ホーム太郎
電子メール アドレス(E): hometaro@xxx.xxx

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): xxx.xxx.xxx
送信メール サーバー (SMTP)(O): xxx.xxx.xxx

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): ●●●●●●●●
パスワード(P): ●●●●●●●●
☒ パスワードを保存する(R)

☐ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)


アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
☒ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)

新しいメッセージの配信先:
☒ 新しい Outlook データ ファイル(W)
☐ 既存の Outlook データ ファイル(X)
参照(S)


詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

7. 表示された小画面の上部タブより『送信サーバー』を選択してください。



8. 『送信サーバー (SMTP) は認証が必要』にチェックし、
『受信メールサーバーと同じ設定を使用する』に
「●」が入っている事を確認して下さい。




9. 上部タブより『**詳細設定**』をクリックし、

開いた 画面内で下記の通りに設定をして下さい。

- ・受信サーバーのポート番号を『**995**』に変更して下さい。
- ・このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要に**チェックを入れて**下さい。
- ・送信サーバーのポート番号を『**465**』に変更して下さい。
- ・使用する暗号化接続の種類は、『**SSL/TLS**』

右下の『**OK**』ボタンをクリックして小画面を閉じて下さい。



10. 『**アカウント設定のテスト**』をクリックして下さい。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): ホーム太郎
電子メール アドレス(E): hometaro@xxx.xxx

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): xxx.xxx.xxx
送信メール サーバー (SMTP)(O): xxx.xxx.xxx

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): ●●●●●●●●
パスワード(P): ●●●●●●●●
☒ パスワードを保存する(R)

☐ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)

☒ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)


新しいメッセージの配信先:
☒ 新しい Outlook データ ファイル(W)
☐ 既存の Outlook データ ファイル(X)
参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

11.「テストアカウント設定」の画面が出て、テストが開始されます。

タスク欄内の状況がすべて「完了」になったら、『閉じる』をクリックして下さい。



12. 画面右下の『次へ』をクリックして下さい。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(Y): ホーム太郎
電子メール アドレス(E): hometarou@xxx.xxx

サーバー情報
アカウントの種類(A): POP3
受信メール サーバー(I): xxx.xxx.xxx
送信メール サーバー (SMTP)(O): xxx.xxx.xxx

メール サーバーへのログイン情報
アカウント名(U): ●●●●●●●●
パスワード(P): ●●●●●●●●
☒ パスワードを保存する(R)

☐ メール サーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
☒ 【次へ】をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

新しいメッセージの配信先:
☒ 新しい Outlook データ ファイル(W)
☐ 既存の Outlook データ ファイル(X)
参照(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

※「アカウント設定のテスト」の下、『**【次へ】をクリックしたら～**』の
チェックをはずさないと、再度テスト画面が表示されます。

13.「完了」の画面が表示されます。『完了』をクリックして下さい。

