

Outlook 2016 設定方法

1. 入力欄にメールアドレスを入力して、入力欄下の『詳細オプション』の横の『∨』をクリックして下さい。



2. 「自分で自分のアカウントを手動で設定」の「☐」にチェックを入れて、『**接続**』をクリックして下さい



Outlook へようこそ

メール アドレスを入力してアカウントを追加します。


●●●●●●@kvision.ne.jp

詳細オプション

☒ 自分で自分のアカウントを手動で設定

接続

3. 『アカウントの種類を選択』の画面が出てきたら 『POP』をクリックして下さい。



4. 『POPアカウントの設定』画面が出たら、①～④まで下記内容で入力されているか確認して、
『**接続**』をクリックして下さい。
(※自動で入力されている場合もあります。違っている場合は、入力し直して下さい)

POPアカウントの設定 ●●●●●●●●●●@kvision.ne.jp
(別のユーザー)

受信メール ①
サーバー pop.kvision.ne.jp ポート 110
☐ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要
☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール
サーバー ② mail.kvision.ne.jp ポート ④ 587
暗号化方法 ③ なし
☐ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

メッセージ配信
☐ 既存のデータファイルを使用 参照...

接続

①	pop.kvision.ne.jp
②	mail.kvision.ne.jp
③	なし
④	587

5. ⑤～⑦を下記の通り入力して「パスワードをパスワード一覧に保存する」にチェックを入れて、「OK」をクリックして下さい。

インターネット電子メール - ●●●●●●●●@kvision.ne.jp

次のサーバーのアカウント名とパスワードを入力してください。

サーバー: pop.kvision.ne.jp ⑤

ユーザー名(U): ●●●●●●●● ⑥

パスワード(P): ●●●●●●●● ⑦

☒ パスワードをパスワード一覧に保存する(S)

OK キャンセル

⑤	『pop.kvision.ne.jp』と入力して下さい。 (※自動で入力されている場合もあります)
⑥	POP IDを入力して下さい。 (※自動でメールアドレス等が入力されている場合もあります。その場合は一度消去して、POP IDを入れ直して下さい)
⑦	POP パスワードを入力して下さい。

6. 『～セットアップが完了しました』の画面が出たら、設定終了です。
『OK』をクリックして設定を終了して下さい。

