



iPhoneメール設定方法


1. 画面内『設定』をタップして下さい。



2. 『設定』の画面を開いたら、
メニューの中より『メール』をタップして下さい。




3. 『メール』画面内の最上部『アカウント』をタップします。




4. 『アカウント』画面内の『アカウントを追加』をタップします。



5. 『**アカウントを追加**』の画面に表示されたサービスメニューの中から、最下部『**その他**』をタップします。



6. 『その他』の画面の『メールアカウントを追加』をタップします。



7. 『新規アカウントを追加』の画面内で『①～④』を入力して、右上の『次へ』をタップしてください。

名前 ① ●●●●

メール ② ●●●●●●●●@kvision.ne.jp

パスワード ③ ●●●●●●●●

説明 ④ kvision.ne.jp

キャンセル 新規アカウント 次へ

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l

⏮ z x c v b n m ⏭

.?123 space return

- ① 送信したメールに表示される名前です。
- ② 登録している『メールアドレス』を入力して下さい。
- ③ 『POPパスワード』を入力して下さい。
- ④ アカウントが複数登録されている時などに、
区別するための入力欄です。
「Kビジョンメール」等ご自身で区別しやすい
名前を入力して下さい。

8. 『新規アカウント』の画面内で『POP』を選んで、
『⑤～⑩』を入力し、右上の『保存』をタップしてください。

●●●● au 17:52 100%

キャンセル 新規アカウント 保存

IMAP POP

名前 ●●●●●●

メール ●●●●●● @kvision.ne.jp

説明 kvision.ne.jp

受信メールサーバ

ホスト名 ⑤ pop.kvision.ne.jp

ユーザ名 ⑥ ●●●●●●

パスワード ⑦ ●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 ⑧ mail.kvision.ne.jp

ユーザ名 ⑨ ●●●●●●

パスワード ⑩ ●●●●●●

⑤ 半角小文字で『pop.kvision.ne.jp』と入力して下さい。

⑥ 『POP ID』を入力して下さい。

⑦ 『POPパスワード』を入力して下さい。

⑧ 半角小文字で『mail.kvision.ne.jp』と入力して下さい。

⑨ 『POP ID』を入力して下さい。

⑩ 『POPパスワード』を入力して下さい。

9. 画面上部に『**検証中**』と表示され、しばらくすると、
下記画像のような「SSLに接続できません」と表示されます。
表示が出たら『**はい**』をタップして下さい。
もう一度、同じメッセージが出る場合は、同じように『**はい**』をタップして下さい。
※2度目にタップした後、**設定終了**となります。



10. 設定が終了すると、「メールボックス」や「アカウント」の画面に設定したアカウントが追加されます。

