


Thunderbird 設定方法

1. 最初に「システム統合」の画面が表示された場合、
Thunderbirdを既定のメールソフトとして利用される時は『既定として設定』を、
他のメールソフトをメインとして使われる場合は『統合をスキップ』をクリックして下さい。



2. 「新しいメールアドレスを使いたい方」の画面がでたら、
画面左下の『**メールアカウントを設定する**』をクリックして下さい。

Thunderbird のご利用ありがとうございます

新しいメールアドレスを使いたい方

氏名またはニックネーム

いくつかのプロバイダとの提携により、Thunderbird が新しいメールアカウントを提供します。利用可能なメールアドレスを検索するため、ご氏名または好きな言葉を上のテキストボックスに入力してください（半角英数字のみ）。

☒  gandi.net

検索語句は、利用可能なメールアドレスを見つける目的で Mozilla (プライバシーポリシー) とサードパーティのメールプロバイダ gandi.net (プライバシーポリシー, サービス利用規約) に送信されます。

3. 下記画面が表示されます。『1～3』それぞれの入力欄に、
赤枠内の内容を入力してください。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 1 氏名またはニックネーム 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): 2 email@example.com

パスワード(P): 3 アカウントのパスワード

☒ パスワードを記憶する(M)

新しいアカウントを取得(G)

続ける(C) キャンセル(A)

1. あなたのお名前 **任意**。(漢字、アルファベットどちらでも可)
2. メールアドレス 会員ページで登録した『**メールアドレス**』を入力
3. パスワード 会員ページで表示された『**POPパスワード**』を入力

- 4.入力後、右下の『**続ける**』をクリックすると、
画面真ん中に「アカウント設定のメールサーバを一般的なサーバ名で検索しています。」
と表示され、自動設定が行われます。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): ●●●●●●●● 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L): ●●●●●●@kvision.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

☒ パスワードを記憶する(M)

アカウント設定のメールサーバを一般的なサーバ名で検索しています。●

新しいアカウントを取得(G) 手動設定(M) 中止(S) **続ける(C)** キャンセル(A)

- 5.自動設定が終わると、画面中央に「アカウント設定が一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。」と表示されます。このままだと「送信サーバ」と「ユーザ名」が違うため、画面下の『**手動設定**』をクリックして、設定を修正します。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): 受信者に表示される名前です。

メールアドレス(L):@kvision.ne.jp

パスワード(P):

☒ パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。

受信サーバ: POP3, pop.kvision.ne.jp, 接続の保護なし

送信サーバ: SMTP, smtp.kvision.ne.jp, 接続の保護なし

ユーザ名: k-tokunaga

新しいアカウントを取得(G) **手動設定(M)** 完了(D) キャンセル(A)

- 6.『手動設定』をクリックして出てきた画面内で、『送信サーバ(4)』、『ユーザ名:受信サーバ(5)』、
『ユーザ名:送信サーバ(6)』の欄の内容を一旦削除して、
赤枠内の内容(4~6)に入力し直して、右下の『完了』をクリックします。

メールアカウント設定

あなたのお名前(N): ●●●●●●●● 受信

メールアドレス(L): ●●●●●●@kvision.ne.jp

パスワード(P): ●●●●●●●●

☒ パスワードを記憶する(M)

アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました

	サーバのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバ:	POP3 pop.kvision.ne.jp	110	接続の保護なし	通常のパスワード認証
送信サーバ:	SMTP mail.kvision.ne.jp	587	接続の保護なし	通常のパスワード認証


ユーザ名: 受信サーバ 5 ●●●●●●●● 6

ユーザ名: 送信サーバ 7 ●●●●●●●●


新しいアカウントを取得(G) 詳細設定(A) 再テスト(I) 完了(D) キャンセル(A)

4. 送信メールサーバー 『mail.kvision.ne.jp』を入力。
5. ユーザ名:受信サーバ 会員ページで表示された『POPID』を入力。
6. 送信サーバの『ポート番号』に『587』を入力。
7. ユーザ名:送信サーバ 会員ページで表示された『POPID』を入力。

7.「警告」画面が表示されたら、「設定変更」ボタンの上にある『**接続する上での危険性を理解しました**』のチェック欄にチェックを入れて、右下の『**完了**』ボタンをクリックします。




8.接続設定が完了するとメールの受信トレイの画面が表示され、
サーバ内に保存されているメールが受信されてきます。



※入力内容が違った場合などは設定画面に戻り、
画面中央部に「エラーメッセージ」が出ます。
入力内容を確認して、修正をして下さい。

The screenshot shows the 'メールアカウント設定' (Email Account Settings) dialog box. It contains fields for 'あなたのお名前(N)' (Your Name), 'メールアドレス(L)' (Email Address), and 'パスワード(P)' (Password). There is a checkbox for 'パスワードを記憶する(M)' (Remember Password). A warning message in a red box states: '設定を確認してください。ユーザ名やパスワードが間違っていないですか?' (Please check the settings. Is the username or password correct?). Below this, there are dropdown menus for '受信サーバ' (POP3), '送信サーバ' (SMTP), and '認証方式' (Authentication Method). At the bottom, there are buttons for '新しいアカウントを取得(G)' (Get New Account), '詳細設定(A)' (Advanced Settings), '再テスト(I)' (Test Again), '完了(D)' (Finish), and 'キャンセル(A)' (Cancel).

9. 設定の変更やアカウントの追加を行いたい場合は、画面上部メニュー内の『ツール』(A)から『アカウント設定』、または画面右上『三』(B)より『オプション』を選択して『アカウント設定』を選択し、「アカウント設定」の画面を開きます。



10.「アカウント設定」画面が表示されたら、設定の変更は画面左の各メニューより変更内容を選択して行います。

アカウントの削除や追加をする場合は、画面左下の『**アカウント操作**』をクリックして操作メニューを開き、
『**メールアカウントを追加**』や『**アカウントを削除**』をクリックして操作してください。

