# Android メール設定方法(Gmailでの設定方法)

1. 画面内より『Gmail』をタップして起動して下さい。



# 2. 『**三**』からメニューを開き『<mark>設定</mark>』をタップして下さい。



3. 設定画面の中から『アカウントを追加』をタップして下さい。



4. メールのセットアップ画面から『その他』をタップして下さい。



# 5. 設定する『メールアドレス』を入力欄に入力して、 『次へ』をタップして下さい。

● 0				
メールアドレスを入力				
••••••• @kvision.ne.jp				
<			次	$\sim$
つながり予測				
い取消	to fr	om th	e with	$\mathbf{\sim}$
for	as	at by	y in	of
逆順	.@1	abc 2	def 3	×
+	ghi 4	jkl 5	mno 6	$\rightarrow$
©記	pqrs 7	tuv 8	wxyz	<b>L</b>
 	A⇔a	- 0	,.?!	完了
	$\nabla$	$\bigtriangleup$		

6. 『個人用 (POP3)』を選択して、『次へ』をタップして下さい。



7. パスワード入力欄に『**POPパスワード**』を入力して下さい。



パスワ	フード			Ø
<			次	~ <b>&gt;</b>
逆順	.@	abc 2	def 3	×
÷	ghi 4	jkl 5	mno 6	>
☺記	pqrs 7	tuv 8	WXYZ 9	-
 あ <mark>A</mark> 1	A•a	- 0	,.?!	完了
	$\bigtriangledown$	$\triangle$		

8. ユーザー名に『POP ID』を入力して下さい。(※メールアドレス等が 入っている場合は、一旦削除してから入力して下さい) サーバー欄には『pop. kvision. ne. jp』を入力して、 『次へ』をタップして下さい。

<ul> <li>● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>
ユーザー名 <b>M●●●●●●</b>
パスワード
サーバー pop.kvision.ne.jp
サーバーからメールを削除 受信トレイから削除したとき ▼
< 次へ >

#### 9. ユーザー名に『POP ID』を入力して下さい。 (※メールアドレス等が入っている場合は、一旦削除してから入力して下さい) サーバー欄には『pop. kvision. ne. jp』を入力して、『次へ』をタップして下さい。



10.「メールのセキュリティの保証なし」の画面が出たら、 『<mark>続行</mark>』をタップして下さい。

🐨 🚯 🗞 🔧 🖬 🧸 ush 🛛 🕅 🗢 🖽 78% 🖬 1:10
メールのセキュリティの保証 なし
このメールサービスは高レベルのセキュ リティをサポートしていません。 無視し て続行しますか? 詳細
キャンセル 続行
<

### 11.「受信サーバーの設定」の画面に戻ります。 下記画面が表示されたら、「セキュリティの種類」の選択で、 『なし』を選んで、『次へ』をタップして下さい。 (※右側▼をタップすると選択できます)

	ush 🚺	🗩 LTE 📶 77% 🖬 1:10
受信サーノ	バーの話	定
パスワード		8
サーパー		
pop.kvision.ne.	.jp	
ポート		
110		
セキュリティの種類	Lino	•
サーバーからメール	<del>イの保証なし</del> シを削除	)
受信トレイから	ら削除したと	
<		次へ、
$\bigtriangledown$	$\triangle$	

#### 12.「送信サーバーの設定」の画面が表示されます。 ユーザー名に『POP ID』を入力して下さい。(※メールアドレス等が 入っている場合は、一旦削除してから入力して下さい) SMTPサーバー欄には『mail.kvision.ne.jp』を入力して、 『次へ』をタップして下さい。

<ul> <li>■ ● <li>● <li>● <li>▲ ■ ● <li>▲ ■ A № ● <li>■ 1:14</li> <li>送信サーバーの設定</li> </li></li></li></li></li></ul>				
<u>ユーザー者</u> m●●●●●●●				
パスワード  SMTP 11 = パー				
mail.kvision.ne.jp				
<			次	$\wedge$ >
逆順	.@1	abc 2	def 3	
÷	ghi 4	jkl 5	mno 6	>
☺記	pqrs 7	tuv 8	wxyz 9	
 ه <mark>م</mark> 1	A•⊧a	- 0	,.?!	次へ

## 13.「メールのセキュリティの保証なし」の表示が再度出ます。 前と同様に『<del>続行</del>』をタップして下さい。

🕶 🚯 🗞 🔍 🖬 🧍 📾 🔊 🔊 🖓 🖬 1:10
メールのセキュリティの保証 なし このメールサービスは高レベルのセキュ リティをサポートしていません。無視し て続行しますか?詳細
キャンセル 続行
<

14. 再度「送信サーバーの設定」画面が表示されます。 ポート番号が『587』になっていることを確認して、 「セキュリティの種類」選択より、『なし』を選んで、 『次へ』をタップして下さい。



15. 設定が問題なければ、「アカウントのオプション」画面が表示されます。 各項目は任意の設定項目です。特に指定が無い場合は、 そのまま『次へ』をタップして下さい。

■ ● ◎ < ■ ▲       アカウント	
同期頻度: 15分毎	
🗹 メールの着信	言を知らせる
✓ このアカウン する	ットからメールを同期 
<	次へ>
$\triangleleft$	

16.「アカウントの設定が完了しました。」の画面が表示されれば、

設定は終了です。 送信したメールに表示される『<mark>名前</mark>』を入力して、 『<mark>次へ</mark>』をタップして下さい。

